

Installation des Druckertreibers


Entpacken Sie den Ordner des entsprechenden Druckertreibers an einem beliebigen Ort.

Um den neuen Drucker hinzuzufügen, gehen Sie auf: »Systemsteuerung« -> »Geräte und Drucker« → »Drucker hinzufügen«.

Im erscheinenden Fenster wählen Sie bitte »Einen lokalen Drucker hinzufügen« aus.

Bei **Windows 8/10** wählen Sie bitte »Der gesuchte Drucker ist nicht verfügbar« aus und im nächsten Fenster wählen Sie bitte »Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen« aus. Klicken anschließend auf »Weiter«.


Im folgenden Fenster müssen Sie einen Druckeranschluss auswählen. Wie im nachfolgenden Bild dargestellt »**Neuen Anschluss erstellen:**« auswählen und den Anschlussstyp auf »**Standard TCP/IP Port**« setzen. Klicken Sie anschließend auf »**Weiter**«.



Im nächsten Fenster unter »**Hostname oder IP-Adresse:**« die jeweilige IP des Druckers eingeben.

Bei »**Gerätetyp:**« muss "TCP/IP-Gerät" ausgewählt und bei "Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen" kein Häkchen sein. Hier wird klar, dass für jedes Gerät eine separate Installation notwendig ist. Gehen Sie danach ohne zusätzliche Eingaben auf »**Weiter**«. Es wird eine längere Suche ausgeführt.

Hiernach sind Zusätzliche Anschlussinformationen erforderlich. Wechseln Sie auf den Punkt »**Benutzerdefiniert**« und gehen auf »**Einstellungen**«. Das nachfolgende Fenster erscheint.



Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren

Porteinstellungen

Portname: 194.95.44.167

Druckernamen oder -IP-Adresse: 194.95.44.167

Protokoll

Raw LPR

Raw-Einstellungen

Portnummer: 9100

LPR-Einstellungen

Warteschlangenname: PASSTHRU

LPR-Bytezählung aktiviert

SNMP-Status aktiviert

Communityname: public

SNMP-Geräteindex: 1


OK Abbrechen

Um den **Standard-TCP/IP-Portmonitor** zu konfigurieren, wählen Sie bei »**Protokoll**« »LPR«, bei LPR-Einstellungen tragen Sie den »**Warteschlangenname**« »PASSTHRU« ein. Setzen Sie den Haken bei »**LPR-Bytezählung aktivieren**« und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit »**OK**«. Anschließend gehen Sie auf »**Weiter**«.

Falls diese Einstellungen nicht bei der Installation des Druckers abgefragt wurden, können diese auch noch im nachhinein eingestellt werden.

Gehen Sie dafür auf >>**Systemsteuerung**<< --> >>**Geräte und Drucker**<< und per Rechtsklick auf den neu installierten Drucker, die >>**Druckereigenschaften**<< öffnen. Dort den Reiter >>**Anschlüsse**<< auswählen und auf >>**konfigurieren**<< klicken.

Nun kann der Druckertreiber installiert werden. Hierzu im Auswahlfenster den Button »Datenträger...« wählen und mittels »Durchsuchen« den Ordner des vorher entpackten Druckertreibers auswählen und mit »Öffnen« und »Weiter« bestätigen.



Sie werden im weiteren Verlauf nach dem Druckernamen gefragt. Hier können die Standardeinstellungen ergänzt werden um den Druckerstandort. Wie z.B. »TOSHIBA es282/283Series PCL6 Haus 13«. Dies dient der besseren Übersicht. Nach dem Bestätigen mit »Weiter« wird der Treiber installiert.

Daraufhin wählen Sie noch »Drucker nicht freigeben« aus. Abschließend auf »Fertig stellen« gehen.